

Vorabininstallation der TSE

Ab der Version 5.6.3.0 kann die TSE vorbereitete und der Fiskaltrustdienst installiert werden.

Folgende Vorbereitungen benötigen Sie für diese Installation:

- Sie müssen einen Account bei Fiskaltrust anlegen. Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie sich schnell und einfach bei Fiskaltrust registrieren und einen Account Anlegen können:
Fiskaltrust-Account registrieren
- Ihr Fiskaltrust-Account muss mit unserem Account bei Fiskaltrust verbunden werden, damit wir Ihre TSE anlegen und konfigurieren können
- Ihre Steuernummer (nicht Ihre Umsatzsteuer-ID muss bei diesem Account in den Stammdaten hinterlegt sein. Ohne diese Nummer können wir keine TSE für Sie erstellen und konfigurieren
- Sie müssen uns mitgeteilt haben, welche TSE (SwissBit-USB-Stick oder Deutsche Fiskal Cloud-TSE) Sie nutzen möchten


Nach dem Start von hope erscheint die Installationsauswahl für Ihre TSE.


Als erstes müssen Sie sich bei Fiskaltrust registrieren bzw. die Registrierung bestätigen. Sobald Ihr Account erstellt und mit unserem Account verbunden ist, werden wir entsprechend von Fiskaltrust benachrichtigt. Danach bereitet unser Support alle notwendigen Schritte für Ihre individuelle TSE vor und stellt diese zum Download bereit.

Bei jedem Neustart von hope wird überprüft, ob diese Daten zur Verfügung stehen. Sobald diese bereit stehen, wird der Button grün und sie können mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Die Konfiguration unterscheidet automatisch zwischen einem TSE-Stick und einer TSE-Cloud und führt die entsprechend notwendigen Schritte im Hintergrund aus.

Bei einem Swissbit-TSE-Stick müssen Sie das entsprechende Laufwerk angeben. hope versucht, dieses Laufwerk selbst zu ermitteln. Um eine einheitliche Umgebung zu gewährleisten wird empfohlen, den Laufwerk Buchstaben mit T: festzulegen. Dies kann mit wenigen Mausklicks durchgeführt werden.







Nach Abschluss der Konfiguration wird dieser Button grün und Sie können mit dem nächsten Schritt, der Installation des Fiskaltrust-Dienstes weiter fortfahren.



Wichtig!!! - für die Installation des Dienstes benötigen Sie zwingend Adminstratorenberechtigung. Sollten Sie nicht als Administrator eingeloggt sein oder über diese Rechte verfügen, führen Sie bitte diesen Schritt erst dann durch, wenn Sie entsprechende Zugangsdaten vorliegen haben!

Danach müssen Sie festlegen, wie der Dienst benannt werden soll und in welches Verzeichnis die Dateien installiert werden. Die Standardbezeichnung ist "hopeFiskaltrustService", das Standard-Verzeichnis das Verzeichnis "HOPE-IFC\hopeFiskaltrustService" auf dem Laufwerk und der Ebene das HOPE-Verzeichnisses. Wenn nichts Zwingendes dagegen spricht (Installation mehrerer TSEs auf einem Rechner) sollten Sie dies nicht ändern.






Nach dem Bestätigen werden die Dateien für den Dienst in das gewählte Laufwerk entpackt.



Danach müssen Sie festlegen, ob es sich bei dem PC um einen Einzelplatzrechner mit einem hope-Arbeitsplatz oder um ein Mehrplatzsystem handelt. Dies ist wichtig, um die Erreichbarkeit der TSE von allen Arbeitsstationen sicherzustellen. Bei einem Einzelplatz wird der Dienst immer mit "localhost" angesprochen und ist damit unabhängig von der IP-Adresse erreichbar. Bei einem Mehrplatz-System muss der Dienst unter einer festen IP erreichbar sein, die sich nicht ändert. Dies können Sie in den Netzwerkeinstellungen von Windows oder in Ihrem Router festlegen. Bei einer dynamischen IP ist der Dienst und somit die TSE nicht zuverlässig für die anderen Arbeitsstationen erreichbar. Klären Sie diese eventuell mit Ihrem IT-Beauftragten ab.

Nachdem die Konfiguration dann abgeschlossen ist, kann der Dienst installiert werden. Dazu wird ein externes Installationstool gestartet.

Dieses Tool benötigt wie oben erwähnt Administrationsrechte.



Prüfe Dienstparameter...

Starte Testmodus...

Verbindung zu Fiskaltrust-Dienst wird geprüft...warten auf Verbindungsbereitschaft des Dienstes
Verbindung zu Fiskaltrust-Dienst wird geprüft...warten auf Verbindungsbereitschaft des Dienstes
Verbindung zu Fiskaltrust-Dienst wird geprüft...warten auf Verbindungsbereitschaft des Dienstes
Verbindung zu Fiskaltrust-Dienst wird geprüft...warten auf Verbindungsbereitschaft des Dienstes
Verbindung zu Fiskaltrust-Dienst wird geprüft...warten auf Verbindungsbereitschaft des Dienstes

```
H:\HOPE-IFC\hopeFiskaltrustService\fiskaltrust.exe
ABLE, base url: fiskal.cloud, fccId=fcc-710m-kung, fccSecret=***HIDDEN***, serverPort=20001, sslParams=sslParams(sslEnab
led=false, sslKeyType=null, sslKeyStoreFilepath=null, sslKeyStorePassword=***HIDDEN***, sslKeyAlias=null, sslKeyPas
sword=***HIDDEN***), proxyParams=ProxyParams(proxyEnabled=false, proxyAuthEnabled=false, proxyServer=null, proxyPort=nu
ll, proxyUser=null, proxyPassword=***HIDDEN***), enabledComponents=[], hardwareTokenPath=null, customAdminPukEnabled=fa
lse, customAdminPuk=***HIDDEN***, csPreRequestTimeoutMillis=null, fccHeapMemory=250, linuxServiceDependencies=$syslog $netw
rk xinetd)
[INFO] 2021-03-30 21:23:21.219 [main] InitializationCLIApplication - Checking installation pre-requisites: FolderValida
tion[ fccdataConfigDir=C:\ProgramData\FiskaltrustService\Fiskaltrust\FCC(fcc-710m-kung)\fccdataconfig ]
[INFO] 2021-03-30 21:23:21.220 [main] InitializationCLIApplication - Checking installation pre-requisites: AccountValid
ator[ fccId='fcc-710m-kung', targetEnvironment='STABLE', base url: fiskal.cloud', proxyConfig='ProxyParams(proxyEnabled=f
alse, proxyAuthEnabled=false, proxyServer=null, proxyPort=null, proxyUser=null, proxyPassword=***HIDDEN***)' ]
[ERROR] 2021-03-30 21:23:22.313 [main] AccountValidator - Invalid credentials.
[ERROR] 2021-03-30 21:23:22.313 [main] InitializationCLIApplication - Validation of input params failed, exiting app
2021-03-30 21:23:22 [ERR] An exception occurred while initializing the FCC.
Fiskaltrust.Middleware.SCU.DE.DeutscheFiskal.Exceptions.DeutscheFiskalException: An error occurred while initializing the
Fiskal Cloud Connector. Please refer to the ERROR messages in the FCC logs above to detect the issue.
bei Fiskaltrust.Middleware.SCU.DE.DeutscheFiskal.Services.DeutscheFiskalFccInitializationService.Initialize(String fcc
IdDirectory)
bei Fiskaltrust.Middleware.SCU.DE.DeutscheFiskal.DeutscheFiskalSCU..ctor(ILogger`1 logger, DeutscheFiskalSCUConfigur
ation configuration, IFccInitializationService fccInitializer, IFccProcessHost fccProcessHost, IFccDownloadService fccDown
loader, FccErsApiProvider fccErsApiProvider, FccAdminApiProvider fccAdminApiProvider)
2021-03-30 21:23:23 [INF] gRPC Service: fiskaltrust.Middleware.SCU.DE.DeutscheFiskal (1.3.16) - Endpoint: grpc://localho
st:1401
2021-03-30 21:23:23 [INF] Loading Queue Id 7faced42-9002-4da9-8be9-6b87faa517ad from Package fiskaltrust.Middleware.Queue
e.SQLite, Version 1.3.16
2021-03-30 21:23:23 [INF] Create Queue 7faced42-9002-4da9-8be9-6b87faa517ad
2021-03-30 21:23:23 [INF] Starting FCC from C:\ProgramData\Fiskaltrust\Service\Fiskaltrust\FCC(fcc-710m-kung), this may t
ake a few seconds...
```

Zuerst wird der Dienst im Test-/Debugmodus gestartet. Dieser erste Start kann mehrere Minuten benötigen, da hier alle benötigten Programmmodule individuell nachgeladen werden. Parallel wird geprüft, ob eine Verbindung zu dem Dienst möglich ist.

Prüfe Dienstparameter...

Starte Testmodus...

Verbindung zu Fiskaltrust-Dienst wird geprüft...warten auf Verbindungsbereitschaft des Dienstes
Verbindung zu Fiskaltrust-Dienst wird geprüft...warten auf Verbindungsbereitschaft des Dienstes
Verbindung zu Fiskaltrust-Dienst wird geprüft...warten auf Verbindungsbereitschaft des Dienstes
Verbindung zu Fiskaltrust-Dienst wird geprüft...warten auf Verbindungsbereitschaft des Dienstes
Verbindung zu Fiskaltrust-Dienst wird geprüft...warten auf Verbindungsbereitschaft des Dienstes
Verbindung zu Fiskaltrust-Dienst wird geprüft...warten auf Verbindungsbereitschaft des Dienstes
Verbindung zu Fiskaltrust-Dienst wird geprüft...warten auf Verbindungsbereitschaft des Dienstes
Verbindung zu Fiskaltrust-Dienst wird geprüft...warten auf Verbindungsbereitschaft des Dienstes
Verbindung zu Fiskaltrust-Dienst wird geprüft...Verbindung ok

Verbindung konnte hergestellt werden - Installation des Dienstes wird fortgesetzt

C:\HOPE-IFC\hopeFiskaltrustService7\fiskaltrust.exe wird beendet

C:\HOPE-IFC\hopeFiskaltrustService7\fiskaltrust.exe beendet

Servicestatus: WIRD INSTALLIERT

Warte auf Fertigstellung der Installation des Dienstes hopeFiskaltrustService7

Servicestatus: GESTOPPT

Dienst hopeFiskaltrustService7 installiert

Servicestatus: GESTOPPT

Versuche, den Dienst zu starten

Servicestatus: GESTOPPT

Versuche, den Dienst zu starten

Servicestatus: WIRD GESTARTET

Servicestatus: WIRD GESTARTET


Servicestatus: WIRD GESTARTET

Servicestatus: WIRD GESTARTET


Wenn die Verbindung im Testmodus hergestellt werden konnte, wird der Dienst installiert und anschließend wird versucht, den Dienst zu starten.



Konnte nach dem Start eine Verbindung zu dem Dienst hergestellt werden, ist die Installation abgeschlossen.




Danach können Sie die Verbindung jederzeit mit der Erstellung eines Nullbeleges testen. Gehen Sie dazu im Menü unter Finanzen auf Fiskaltrust - Deutschland - TSE-Belege.


Fiskaltrust Sonderbelege
 Fiskaltrust Null-, Start, Monats-, Jahres-, Sammel- und Schlußbelege laut RKSv

Filter: Alle Sonderbelege Jahr: 2021

Keine Belege vorhanden



	19.00%	7.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Summe
Mwst	Mwst	Mwst	Mwst	Mwst	Mwst	Mwst	Mwst
Brutto	Mwst	Mwst	Mwst	Mwst	Mwst	Mwst	Mwst

Kasse: Test
 User: Test
 Kunde: Test

!!! Meldung !!!

Druck PDF Layout

Start-Beleg Null-Beleg Monats-Beleg Jahres-Beleg Nacherfassung Außer-Betriebnahme

Ok

Dort wählen Sie dann den Nullbeleg aus.


Nullbeleg Cashbox
 Nullbeleg an Fiskaltrust senden


Der Nullbeleg kann jederzeit an die aktivierte Cashbox gesendet werden. Alle Summen/Mwst-Beträge betragen hier Null und haben somit keine Auswirkungen.

Mit Hilfe des Nullbelegs können Informationen und Statusmeldungen der Cashbox überprüft und abgefragt werden.

Soll ein Nullbeleg erstellt und an die Cashbox gesendet werden?

✓ Ja ✗ Nein

Der Nullbeleg enthält keinerlei Summen oder Daten und kann somit jederzeit verwendet werden, um die TSE zu prüfen und Daten von der TSE abzufragen. Sobald die TSE aktiviert ist, werden mit diesem Beleg auch alle Infos der TSE abgefragt und auf dem Nullbeleg mit ausgegeben.



Solange die TSE noch nicht mit einem Startbeleg (hope Version 6.0) aktiviert wurde, können noch keine Signaturen durchgeführt werden.

Fiskaltrust Sonderbelege
Fiskaltrust Null-, Start, Monats-, Jahres-, Sammel- und Schlußbelege laut RKSv

Filter: Jahr:

Zeitstempel	Belegart	Beleg	Nummer	Datum	Summe
30.03.2021 22:23	Null-Beleg	10000	ft9#	30.03.2021	0.00 ✕

TSE nicht aktiv

	19.00%	7.00%	0.00%	7.00%	0.00%	0.00%	Summe
Mwst	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Brutto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

!!! Sicherheitseinrichtung außer Betrieb !!!

Kasse: hopeKasse 01/00099-HOPE
User: hopeKasse 01/00099-HOPE
Kunde:

Ok

Ob die Verbindung zu Fiskaltrust problemlos funktioniert sehen Sie an der Vergabe einer fortlaufenden Belegnummer.

Revision #6

Created Tue, Mar 30, 2021 4:12 PM by Admin

Updated Tue, Mar 30, 2021 9:21 PM by Admin